

Dávkování POR v prostorových kulturách

Přepočet dávky na plochu listové stěny (LWA - leaf wall area)

Od r. 2018 musí být přípravky v pokusech na účinnost dávkovány na LWA. Tato povinnost se týká pokusů v révě, jádrovínách a prostorových zeleninách.

Od r. 2020 musí být hodnocení LWA zahrnuto do účinnostní části dokumentace k registraci.

Metodika k vyjádření dávky: EPPO PP 1/239(2)

Vzorec pro přepočet: **LWA = ošetřená výška koruny x 2 x 10 000) / šířka meziřadí**

Pro potřebu přepočtu dávkování v ČR se doporučují tyto hodnoty:

réva	LWA pro „standardní vinohrad“ – 10 000 m ² – 12 000 m ² (od BBCH 61) LWA maximální – 15 000 m ² – 16 000 m ² (konverzní faktor 1,5 – 1,6)
jádroviny	LWA pro „standardní sad“ – 11 428 m ² (8 000 – 12 000 m ²) LWA maximální – 17 100 m ² (konverzní faktor 1,7)

Při snižování dávky přípravku podle LWA sadu/vinohradu se zároveň snižuje dávka vody tak, aby byla zachována stejná koncentrace aplikační kapaliny.